

## AnyClutch Remote 接続先 PC への設定の方法

遠隔から使いたい PC への AnyClutch Remote の Agent を導入する手順となります。

※ 導入にはコンピューター管理者権限を持っているアカウントで行う必要があります。

以下、必要スペック

OS: Microsoft Windows 8.1/10/11

ブラウザ: Chrome、Microsoft Edge


CPU: 1GHz 以上

メモリ: 1GB 以上

インターネット(http:80/https:443)に接続できること

### 1. AnyClutch Remote へのログイン

インターネット(Microsoft Edge)を起動（以下は、Windows 10 における Microsoft Edge ver.98 の例）




赤枠のアドレスバーに AnyClutch Remote Login ページの URL [<https://remote.anyclutch.net/>]を開いて下さい。


## 2. ログイン

本ページの Login ID と Password 入力エリア(図の赤い枠内)に、AnyClutch 管理者から指定された、会社 ID、ユーザ ID、パスワードをそれぞれ入力して、ログインボタンをクリックして下さい。

※ ID 保存されても問題無い共有されていないPCでしたら、ログインボタンの上にある[ID 保存]のチェックボックスにチェックを入れて下さい。




ログインボタンを押した後に、環境によっては以下のような確認が表示されます。保存させても安全な環境か判断頂きどちらかを選択下さい。



## 3. サービスの準備中

初回ログイン時にはランチャーのインストールと以下の準備中のメッセージが表示されます。



完了後に操作が可能になります。しばらくお待ちください。

#### 4. パソコン追加 (Agent のインストール)

Agent のインストールはシンプルモードと標準モードどちらからでも追加可能です。

##### A. シンプルモードから実施する場合

###### ① Agent のインストール



ログインに成功しますと上記のシンプルモードの画面が表示されます。画面中央の「+」記号(赤枠部)からパソコンの追加が可能です。

## B. 標準モードから実施する場合

## ① シンプルモードから標準モードに切り替える



画面右上のボタン(図の赤い枠内)から切り替えが出来ます。


## ② Agent のインストールを行うグループの選択



企業 ID と同名の配下にあります、グループ(赤枠)をクリックして下さい。

- ※ グループが無い場合も御座います。その場合、管理者 ID(admin)よりグループの作成を行って頂く必要があります。
- ※ グループを使用しない運用の場合、手順 4 以降を行って頂いた後、別途管理者 ID(admin)よりインストールしたパソコンに権限の設定を行って頂く必要があります。


## ③ Agent のインストール



赤枠の「パソコン追加」アイコンをクリックすると、セットアッププログラム自動生成、ダウンロードが行われます。

※ お使いの環境によっては「ユーザーアカウント制御」が表示されます。RemoteView Agent であることを確認頂き「はい」を選択下さい。

## 5. RemoteView Agent – InstallShield Wizard (インストールプログラムの手続き)



ダウンロードされたプログラムを実行していただくと、セットアップの準備が開始されますので、しばらくお待ちください。

## 6. RemoteView Agent セットアップへようこそ




セットアップの準備が完了しましたら、ようこそ画面(以下)が表示されますので、「次へ」を選択して下さい。

## 7. 使用許諾契約



内容を確認頂きまして同意頂けましたら「使用許諾契約に同意します」(赤枠)を選択下さい。

## 8. インストール先の選択




RemoteView Agent がインストール先を確認して、問題が無ければ「次へ」を選択下さい。変更される場合は「参照」を選択し変更してから「次へ」を選択下さい。

PC 表示名とはパソコンリストに表示される名前になります。変更される場合は文字の入力後「次へ」を選択して下さい。

※ 64Bit OS (Windows Vista 64Bit や Windows 7 64Bit など)においては Program Files(x86)と表示されませんが同じ内容となります。

## 9. プロキシ設定



お使いの環境に合わせて設定下さい。ご不明の場合自動検出を選択して、「次へ」を選択下さい。

## 10. RemoteView ウェブ・サーバー認証



この度発行しましたアカウント情報のパスワード(一つ目の赤枠)を入力して「次へ」(二つ目の赤枠)を選択下さい。

## 11. アクセス情報



Agent へログインする際に使用するアカウント情報を任意で入力し「次へ」を選択下さい。


【設定できる文字と文字数】 接続 ID: 半角英数字(小文字)、6~24 文字まで

接続パスワード: 半角英数字(小文字)、6~24 文字まで

※ 登録後、使用の際に必要となります。メール等での通知も御座いませんので**必ず控えておいて下さい**。




## 12. セットアップステータス



選択頂いた内容によりセットアップを行いますので、しばらくお待ちください。

## 13. InstallShield Wizard の完了



遠隔地での印刷(PC 限定)を行う場合は、「リモートプリンターをインストールします。」(一つ目の赤枠)をチェックします。  
また、遠隔画面ロック機能を使用する場合は、「遠隔画面ロック機能を設定します。」(二つ目の赤枠)をチェックします。  
最後に、「完了」(三つ目の赤枠)を選択します。

## 14. 遠隔画面ロック機能タイプの選択




14で「遠隔画面ロック機能を設定します。」にチェックを入れた場合、ロック機能のタイプを選択する必要があります。  
3つの中から最適な画面ロック方式を選択し、「適用」を選択して、セットアップを完了します。

## 15. 追加されたパソコンリスト

ブラウザを最新の情報に更新すると、セットアップしたコンピューターが表示されます。

※ セットアップに要した時間により再度ログインが必要となることもございます。

## 16. セットアップされたプログラムの確認




セットアップされた Agent はタスクトレイ(標準では右下)に格納され、以下のアイコン(右の赤枠)が表示されます。

※ 環境によっては左の赤枠にまとめられています。

### 【補足】 初回利用時のランチャーインストール

AnyClutch Remote をご利用いただくお客様は、ログイン後に「Simple ランチャー」のインストールが必要になります。


- ① WEB 画面にログイン後、画面右上の「Simple Launcher をインストール」をクリックし、ファイルをダウンロードします。どちらの画面モードからダウンロードしても構いません。




- ② 画面中央にダウンロードの表示が出たら保存先を指定してダウンロードを行ないます。



- ③ ダウンロードが完了したら、クリックしてファイルを実行してください。(以下は Microsoft Edge の表示例です)



- ④ 初回ログイン時には準備中のメッセージが表示されるのでしばらくお待ちください。



- ⑤ Launcher のインストールが完了したメッセージが表示されます。



お問合せ先:

このマニュアル中にご不明な点やご質問につきまして、ご購入先までご連絡下さい。

2次緊急連絡先 - 株式会社エアー WISE 事業部

営業時間: 平日 9:00 ~ 17:30 定休日: 土・日・休日

E-Mail : support@anyclutch.jp

以上